



WCM GmbH
Industriestr. 44
69190 Walldorf
Tel: +49 (0) 6227 545587
Fax: +49 (0) 6227 5455898
E-Mail: info@wcm-it.com
Internet: www.wcm-it.com
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Christoph Wobbe
Uwe Kirchner
Michael Lesk
Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 703979
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §
27 a Umsatzsteuergesetz: DE 259136193

Newsletter

Ausgabe 19/2009

Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem 18. WCM-Newsletter möchten wir Sie auf unseren nächsten [WCM-Infotag am 13. Oktober in München](#) aufmerksam machen.

Der WCM-Infotag bietet eine attraktive Mischung von Vorträgen aus Kundenprojekten und WCM-Entwicklung sowie die Möglichkeit zum direkten Erfahrungsaustausch mit anderen WCM-Nutzern und Partnern. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings auf max. 50 Teilnehmer beschränkt. Der Infotag findet in Verbindung mit der [Internationalen SAP Konferenz für die Versorgungsindustrie](#) statt.

Ferner stellen wir die neue Funktion „Schrittweises Freischalten“ vor. Diese wurde zum SAP-Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0 entwickelt.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Christoph Wobbe Michael Lesk Uwe Kirchner

Schrittweises Freischalten

Verwendung

Anstatt mehrere Freischaltlisten zu erstellen können Sie auch Positionen einer Freischaltliste zum Schalten gruppieren. Diese Gruppierung heißt Schaltschritt. Es werden folgende Schaltschritte unterschieden:

1. Schaltschritt für das Freischalten
2. Schaltschritt für das Normalisieren

Integration

In der Freischaltabwicklung wurden die Genehmigungen um folgende Festlegungen erweitert:

1. Das Schalten eines Schaltschritts ist nur möglich, wenn die zugeordnete Genehmigung für den Schaltschritt erteilt ist.
2. Eine Genehmigung kann erst erteilt werden, wenn der zugeordnete Schaltschritt ausgeführt wurde.

Voraussetzungen

Sie haben im Customizing der Freischaltabwicklung unter *Schaltsschritte* Folgendes festgelegt:

1. Sie haben unter *Schaltsschritte festlegen* definiert, welche Schaltschritte Sie verwenden möchten.
2. Sie haben unter *Allgemeine Einstellungen* festgelegt, in welchem Planungswerk Sie Schaltschritte verwenden.

Funktionsumfang

Der Fortschritt im Schaltzyklus wird auch für jeden einzelnen Schaltschritt angezeigt. Wenn Sie einen Schaltschritt bearbeiten, wird der Status INAB (In Arbeit) automatisch gesetzt. Sobald Sie ihn komplett bearbeitet haben, wird der Status INAB (In Arbeit) automatisch zurückgenommen. Schaltschritte können Sie auch einem freischaltrelevanten Vorgang zuordnen.

Aktuelle Termine

Bitte beachten Sie auch die [weiteren Termine](#) rund um die Freischaltabwicklung.